



cerebro

configurazione  
email e smtp

# Disclaimer

La documentazione non può essere, interamente o in parte, copiata, fotocopiata, riprodotta, tradotta o trasmessa a qualsiasi mezzo elettronico o in forma leggibile da elaboratore senza previa autorizzazione scritta di C.IM.I S.r.l.

Tutte le immagini sono inserite a scopo indicativo e possono subire modifiche.

I nomi e i marchi presenti sul prodotto sono marchi registrati o marchi di fabbrica di C.IM.I S.r.l.

Come la maggior parte dei prodotti elettronici, la presente apparecchiatura deve essere smaltita in modo ecologico, nel rispetto delle normative vigenti in merito ai rifiuti elettronici.


La configurazione del router (es. firewall, pin SIM, ecc...) e/o eventuali periferiche aggiuntive sono a carico del cliente finale. Fare riferimento alle rispettive guide dei produttori.

# Configurazione email e SMTP


Per poter configurare gli indirizzi email che dovranno ricevere le segnalazioni d'errore ed configurare la cassetta postale SMTP che dovrà inviare le segnalazioni d'errore è necessario accedere tramite browser alla configurazione del pannello "Cerebro".

Aprire il browser e digitare l'indirizzo IP del pannello (per l'indirizzo IP fare riferimento alle guide "configurazione rete" e "controllo remoto").

Premere sul pulsante "Admin mode" come indicato dal riquadro giallo



Inserire la password "111111" e premere il pulsante con la freccia come indicato dal riquadro giallo




Selezionare nel menu laterale a sinistra "Project" - "Email". Procedere con la configurazione del server SMTP - cassetta postale email mittente e premere "Save"

The screenshot shows the 'Email' configuration page in the cMT2108X2 EasyWeb 2.0 interface. The left sidebar menu is expanded, showing 'Project' > 'Email'. The main content area is titled 'Email' and has three tabs: 'SMTP', 'Contacts', and 'Upload'. The 'SMTP' tab is active, displaying fields for Host (smtps.aruba.it), Port (465), Username (cerebro@cimiventilatori.com), Password (masked), and Confirm Password. There is also an 'Authentication' toggle and an 'Encryption' section with radio buttons for None, TLS, and SSL (selected). Below these is the 'Sender Information' section with fields for Name (Cerebro Factory Ufficio) and Address (cerebro@cimiventilatori.com), along with a 'Use HMI Name' button. A 'Save' button is at the bottom right.


Premere su "Contacts" per configurare le email destinatarie delle segnalazioni

The screenshot shows the 'Email' configuration page with the 'Contacts' tab selected. The 'SMTP' tab is still visible. The 'Contacts' tab shows a table with columns 'Contact name' and 'Email address'. Above the table are buttons for adding, deleting, and editing contacts, along with a 'Group A' dropdown and a '1' counter. A message at the bottom states: 'If you have trouble sending emails, please check SMTP settings.'


Premere sul pulsante “+” per aggiungere il contatto



Premere sul pulsante “+” a fianco di “Group A” per creare il “Group B”



Selezionare uno o più contatti da inserire, selezionare il gruppo nel quale inserire il contatto e premere il pulsante con la freccia come indicato dal riquadro giallo per aggiungerlo al gruppo desiderato.



every  
bro  
cre



**cimi** s.r.l.

Via Santorre di Santarosa, 28 - 10040 Leinì (To) - Italy Tel. +39 011 2265157 r.a.  
Email: [commerciale@cimiventilatori.com](mailto:commerciale@cimiventilatori.com) - [ordini@cimiventilatori.com](mailto:ordini@cimiventilatori.com)  
Web: <http://www.cimiventilatori.com>